


XBP ID割り当て方法

本書では、XBP契約形態を「カメラ」から「ユーザー」へ変更された際に必要な設定を説明します。



2025年9月以前にご契約いただいた既存お客様を対象としています。



V1.02

まずはじめに

XBP-IDとは、
XBP現場側機能の利用権限のことを指し、
今回「XBP」のご契約形態を
「現場側ユーザー単位（ID制）」へ
変更することにより以下のメリットがあります。



- ✔ ウェアラブル・スマホカメラ どちらもXBPで使える
- ✔ ウェアラブルカメラ・スマホ両方の映像を一元管理できる

契約形態 変更後、お客様にてXBP IDを「ユーザー」に割り当てをしていただく
必要があり、本書では、その割当方法をご説明しております。



重要な注意事項

ID割当が完了していない場合は、**遠隔支援・映像アップロード等のすべてのXBP機能が利用できませんので必ず実施ください。**

完了後、現場側はスマホ内蔵カメラ・ウェアラブルカメラ両方でのXBP利用が可能となります。

※契約形態を変更せず、「カメラ単位」のままご利用される場合は、割り当て設定は不要です。ただし、スマホカメラでのXBP利用はできません。

1. XBPログイン

■企業契約者または管理者アカウントでXBP Manager にログインし、XBP IDを割り当ててください。



【注意】本作業は契約者or管理者のみが可能です。

XBP MANAGER

ユーザーログイン

入力

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

2. XBP ID割り当てる方法①

ユーザーにXBP IDを割り当てる方法は2種類あります。
状況に応じていずれかを選択のうえ、実施してください。

■ XBP IDリストから割り当てる場合 <ユーザー数が少ない場合にオススメ>

左のメニューから[XBP IDリスト] を選択し、
XBP ID一覧からXBP IDを割り当てるユーザーを選択する

【一括企業割当】 グループ機能ご使用者様向け
グループ機能をご使用の場合、
親企業から子企業(他グループ)へのXBP ID割当が
必要です。割当するXBP IDを選択したうえで、
【一括企業割当】で子企業へXBP IDを割り当てる
ことができます。
※親企業の契約者・管理者のみ本機能が使用できます。

【自動ユーザー割当】
既に登録済みユーザーに対して、
XBP IDを自動割り当てること
ができます。ただし、XBP ID
が必要なユーザーは現場側のみ
ですのでご注意ください。

XBP ID一覧

戻る

<input type="checkbox"/>	XBP ID	名称	所属企業	容量オプション	割当対象	割当先	
<input type="checkbox"/>	01P000509009	サービス	マーカートテスト株式会社	350GB	ユーザー	ザクティ 太郎 ザクティ 花子	企業割当
<input type="checkbox"/>	01P00050900A	XBP ID名	マーカートテスト株式会社	なし	未設定		企業割当
<input type="checkbox"/>	01P00050900B	XBP ID	マーカートテスト株式会社				
<input type="checkbox"/>	01P00050900C	XBP ID	マーカートテスト株式会社				
<input type="checkbox"/>	01P00050900D	XBP ID	マーカートテスト株式会社				
<input type="checkbox"/>	01P00050900E	XBP ID	マーカートテスト株式会社	350GB	未設定	未設定	企業割当
<input type="checkbox"/>	01P00050900F	XBP ID	マーカートテスト株式会社		未設定	未設定	企業割当

Point

※割当先のプルダウンリスト
に対象候補が表示されない場
合は、キーワード入力で該当
ユーザーを検索できます。

【重要】

**XBP ID割当は、現場側ユーザー(遠隔支援・
映像アップロード等を行う方)にしてください。**
※オフィス側ユーザー(映像閲覧のみ)にはXBP ID付与
の必要はありません。誤って別のユーザーに割り当てた
場合は、一度解除したうえで、あらためて割り当てを
行ってください。

割当対象を「未設定」にすると、
割り当てが解除されます。

こちらでXBP ID割り当てる方法①
は完了です。

2. XBP ID割り当て方法②

ユーザーにXBP IDを割り当てする方法は2種類あります。
状況に応じていずれかを選択のうえ、実施してください。

■ユーザーリストから割当を行う場合 <ユーザー数が多い場合にオススメ>

① [ユーザーリスト] の画面で、XBP IDを割り当てたいユーザーを選び、詳細を選択

#	ユーザー	XBP ID	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
1395	A00006 ユーザーB マーカートテスト2	---	marker02@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/07	有効	詳細
1324	A00001 ユーザーA マーカートテスト	---	marker@test.com	契約者 企業設定に従う	2025/06/06	有効	詳細
1389	A00002 マーカート契約者 マーカートゲイakashya	---	marker01@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/04	有効	詳細

※メニューバーに[ユーザーリスト]が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。
また、[ユーザー管理]をクリックする毎に、[ユーザーリスト]の表示/非表示が切り替わります。

② ユーザー[編集]の画面で「XBP IDを付与」を選択

XBP ID一覧

XBP IDを付与

XBP IDの付与

XBP IDを選択

キャンセル 付与

スイッチユーザー作成 削除 **編集**

こちらでXBP ID割り当て方法②
は完了です。

3. 子企業へのXBP ID割当方法

P6～8の内容は、グルーピング機能をご利用のお客様向けです。

- ① 企業契約者・管理者アカウントで『XBP IDリスト』から「企業割当」を選択
- ② 割当先(子企業)を選択し、「割当」をクリック

親企業を確認

複数のユーザーを設定したい場合は、割当するXBP IDを選択したうえで、【一括企業割当】で子企業へXBP IDを割り当てることができます。

一括企業割当

割当て先の企業: XC

選択中の全てのXBP IDに、上記の企業を割り当てます

キャンセル 割当

XBP ID一覧

戻る

所属企業を確認

戻る	XBP ID	名称	所属企業	容量オプション	割当対象	割当先
<input checked="" type="checkbox"/>	01P005705004	スマホホカ	マーケティング	350GB	未設定	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	01P005705005	スマホホカ	マーケティング	350GB	未設定	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	01P005705006	nasu test	XC	350GB	未設定	未設定

① **企業割当**

企業割当

企業を選択

XC
マーケティング

キャンセル 割当

3. 子企業へのXBP ID割当方法

補足

- ③ ②で割り当てた子企業へ移動
- ④子企業内の『XBP IDリスト』で割当対象として「ユーザー」を選択し、割当先は現場側ユーザーを選択

③ 子企業を確認

【注意】 企業管理者アカウントで子企業へ移動する際は、子企業に「管理者」が存在するかを事前にご確認ください。存在しない場合は、スイッチユーザーを作成した後、子企業へ移動してください。※作成方法につきましては、[詳細マニュアル「グルーピング機能編」](#)をご参照ください。

④

XBP ID	名称	所属企業	容量オプション	割当対象	割当先	
<input type="checkbox"/>	01P005705006	test	XC	350GB	ユーザー	未設定

Point

誤って別のユーザーに割り当てた場合は、一度解除したうえで、あらためて割り当てを行ってください。

4. 子企業のXBP ID解除方法

補足

①事前に、子企業内の『XBP IDリスト』から「割当対象」と「割当先」を「未設定」にする

子企業を確認

XBP ID	名称	所属企業	容量オプション	割当対象	割当先
01P005705006	test	XC	350GB	未設定	未設定

②親企業内の『XBP IDリスト』から「割当解除」を選択

親企業を確認

XBP ID	名称	所属企業	容量オプション	割当対象	割当先	操作
01P005705006	test	XC	350GB	未設定	未設定	割当解除
01P005705005	スマホカ	マーケティング	350GB	未設定	未設定	企業割当
01P005705004	test	マーケティング	350GB	未設定	未設定	企業割当

※他の子企業にXBP IDを割り当てたい場合は、親企業に戻り、[P6~7に記載の手順](#)に従って再度行ってください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく