


XBP ID割り当て方法

本書では、XBP契約形態を「カメラ」から「ユーザー」へ変更された際に必要な設定を説明します。



2025年9月以前にご契約いただいた既存お客様を対象としています。



V1.01

まずはじめに

XBP-IDとは、
XBP現場側機能の利用権限のことを指し、
今回「XBP」のご契約形態を
「現場側ユーザー単位（ID制）」へ
変更することにより以下のメリットがあります。



- ✓ ウェアラブル・スマホカメラ どちらもXBPで使える
- ✓ ウェアラブルカメラ・スマホ両方の映像を一元管理できる

契約形態 変更後、お客様にてXBP IDを「ユーザー」に割り当てをしていただく
必要があり、本書では、その割当方法をご説明しております。



重要な注意事項

ID割当が完了していない場合は、**遠隔支援・映像アップロード等のすべてのXBP機能が利用できませんので必ず実施ください。**

完了後、現場側はスマホ内蔵カメラ・ウェアラブルカメラ両方でのXBP利用が可能となります。

※契約形態を変更せず、「カメラ単位」のままご利用される場合は、割り当て設定は不要です。ただし、スマホカメラでのXBP利用はできません。

1. XBPログイン

■企業契約者または管理者アカウントでXBP Manager にログインし、XBP IDを割り当ててください。



【注意】本作業は契約者or管理者のみが可能です。

2. XBP ID割り当てる方法①

ユーザーにXBP IDを割り当てる方法は2種類あります。
状況に応じていずれかを選択のうえ、実施してください。

■ XBP IDリストから割当を行う場合 <ユーザー数が少ない場合にオススメ>

左のメニューから[XBP IDリスト] を選択し、
XBP ID一覧からXBP IDを割り当てるユーザーを選択する

The screenshot shows the XBP Manager interface. On the left, a sidebar menu has 'XBP IDリスト' highlighted with a red box and a white arrow. The main area displays a table of XBP IDs. A red box highlights the 'ユーザー' (User) dropdown menu in the '割当先' (Assignment Destination) column. A pink callout bubble points to this dropdown, stating: 「ユーザー」になっていることをご確認！ (Please confirm it is set to 'User'). Another red box highlights the list of users: ザクティ 太郎, ザクティ 次郎, ザクティ 花子. A blue callout bubble points to the '一括企業割当' (Bulk Company Assignment) button, explaining that it allows assigning an XBP ID to all users of a selected company. Another blue callout bubble points to the '自動ユーザー割当' (Automatic User Assignment) button, explaining that it automatically assigns an XBP ID to registered users, but requires the user to be on the field side.

【自動ユーザー割当】
既に登録済みユーザーに対して、XBP IDを自動割り当てることができます。ただし、XBP IDが必要なユーザーは現場側のみですのでご注意ください。

【一括企業割当】
先にXBP IDを選択したうえで子企業に対して、そのXBP IDで割り当てることができます。

XBP ID一覧

XBP ID	名称	所属企業	契約期間	容量オプション	割当対象	割当先
☐ 01P000509009	XBP ID	マーカート株式会社	未設定	350GB	ユーザー	未設定
☐ 01P00050900A	WL100-3	マーカート株式会社	未設定		未設定	未設定
☐ 01P00050900B	CX-WL10	マーカート株式会社	未設定		未設定	未設定
☐ 01P00050900C	CX-WL10	マーカート株式会社	未設定 ~未設定	未設定	未設定	未設定
☐ 01P00050900D	XBP ID	マーカート株式会社	未設定 ~未設定	350GB	未設定	未設定
☐ 01P00050900E	サービス	マーカート株式会社	未設定 ~未設定	350GB	未設定	未設定

【重要】
XBP ID割当先には、**現場側ユーザー(遠隔支援・映像アップロード等を行う方)**を選択ください。
オフィス側ユーザー(映像閲覧のみ)にはXBP ID付与の必要はありません。

こちらでXBP ID割り当てる方法①
は完了です。

2. XBP ID割り当てる方法②

ユーザーにXBP IDを割り当てる方法は2種類あります。
状況に応じていずれかを選択のうえ、実施してください。

■ユーザーリストから割当を行う場合 <ユーザー数が多い場合にオススメ>

① [ユーザーリスト] の画面で、XBP IDを割り当てたいユーザーを選び、詳細を選択

#	ユーザー	XBP ID	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
1395	A00006 ユーザー-B マーカテスト2	---	marker02@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/07	有効	詳細
1324	A00001 ユーザー-A マーカテスト	---	marker@test.com	契約者 企業設定に従う	2025/06/06	有効	詳細
1389	A00002 マーカ契約者 マーカケイヤクシャ	---	marker01@test.com	管理者 企業設定に従う	2025/07/04	有効	詳細

※メニューバーに[ユーザーリスト]が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。
また、[ユーザー管理]をクリックする毎に、[ユーザーリスト]の表示／非表示が切り替わります。

② ユーザー[編集]の画面で「XBP IDを付与」を選択

XBP ID一覧

XBP IDを付与

こちらでXBP ID割り当てる方法②
は完了です。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス：support@xacti-co.com

サポート電話番号：06-7166-3979

営業時間：平日 9:00 ～ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく